

## Status & Codes

Códigos das colunas “status\_ANO” e “codes\_ANO” de cada censo. Atualizado em junho de 2015 pela Juliana.

Status	Significado	Codes	Significado
A	Árvore viva	OK ou vazia	Sem alterações de identificação da espécie ou coordenadas ou subparcela
		AP	Placa substituída - nova numeração
		B	Rebrota do fuste principal
		BIS	Um mesmo indivíduo plaqueado duas vezes
		C	Pap/dap e/ou altura conferidos, mas muito discrepante do censo anterior
		CT	Indivíduo cortado possivelmente por ação humana
		DUO	Dois indivíduos diferentes com a mesma numeração de placa
		FD	Fuste de um indivíduo desmembrado em outro indivíduo
		IC	Árvore inclinada/tombada
		ID	Alteração de identificação da espécie ou coordenada ou hábito de vida - colocar o motivo na coluna “observacoes_2015”
		IP	Planta antiga, mas indivíduo não medido ou mapeado (falso recruta)
		Q	Indivíduo quebrado
R	Recrutada no tempo t+1		Podem ser utilizados os mesmo códigos apresentados para o status “A”
P	(prior/futura)		Indivíduo com placa, mas PAP < 15 cm ou DAP < 1 cm (antigo IF). Podem ser utilizados os mesmo códigos apresentados para o status “A”.
D	Árvore morta	dead	Indivíduo morto de causas naturais
		CT	Indivíduo morto devido a corte possivelmente por ação humana
E	Excluída		Liana ou cipó
NE	Não-encontrada		Indivíduo e plaquinha não encontrados após repetidas buscas
MD	Árvore sem dados		Dados do indivíduo faltando

OBS.: Não colocar “NA” em nenhum dos campos, pois o Banco de Dados não irá permitir a manipulação dos dados com essa opção.

From:

<http://labtrop.ib.usp.br/> - **Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais**

Permanent link:

<http://labtrop.ib.usp.br/doku.php?id=projetos:ppsp:restrito:status>



Last update: **2016/06/25 15:43**